

Windows Server - Active Directory

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Project 2022, <http://edukacja.3bird.pl>

Las w *Active Directory* to całość zarządzanych przez nas obiektów połączonych jakąś wspólną konfiguracją: domeny, komputery, użytkownicy, grupy, drukarki, aplikacje, atrybuty i klasy obiektów. Las dzieli się na drzewa (domeny), a te z kolei na liście (obiekty domeny). Wszystkie obiekty określane są za pomocą nazw LDAP. Jeśli tworzymy lokalną domenę, należy nadać jej nazwę z końcówką "local", np. *test.local*.

Składniki (role) związane z *Active Directory*:

- **AD DS** (*Active Directory Domain Services*) - użytkownicy, profile użytkowników, komputery;
- **AD FS** - zbiór korporacji, łączenie korporacji; za pomocą jednego *Active Directory* uwierzytelniamy inny *Active Directory*;
- **RMS** - zabezpieczenia danych, kto ma do czego prawo, zezwolenia na drukowanie i wysyłanie e-maili.
- **LDA** - partycje;
- **LDS** (*Lightweight Directory Services*) - wersja aplikacyjna *Active Directory* oparta na pliku jak LDAP (ale łatwiejsza). Nie jest powiązana z domeną Windows.

Działanie Active Directory

Tworzenie domeny

Server Manager → cmd / **servermanager.exe**

Start / Uruchom → *dcpromo* → *Utwórz nową domenę w nowym lesie* [np. *szkola.local*] / *Dodatkowe opcje kontrolera domeny* → *Serwer DNS* → *Lokalizacja bazy danych, plików dziennika, folderu SYS-SQL...* [akceptujemy].

Usuwanie domeny

Aby usunąć rolę „*Usługi domenowe Active Directory*” (2019), należy najpierw obniżyć poziom kontrolera domeny: *Server Manager / Zarządzaj / Usuń role i funkcje / Usługi domenowe Active Directory / Obniż poziom tego kontrolera domeny...* / *Wymuś usunięcie tego kontrolera domeny / Kontynuuj usuwanie / Obniż poziom* / (Ponowne uruchomienie i logowanie na lokalnego użytkownika).

Następnie: *Server Manager / Zarządzaj / Usuń role i funkcje / Usługi domenowe Active Directory / Usuń...* / (Ponowne uruchomienie) / *Potwierdzenie usunięcia* / (Ponowne uruchomienie)

Zmiana nazwy domeny

Server Manager / Narzędzia / DNS / *nazwaSerwera* (kliknąć) / *Strefy wyszukiwania do przodu (Forward Lookup Zones)* / PPM: *Nowa strefa (New Zone)* / *Strefa podstawowa (Primary Zone)* / *Do wszystkich serwerów DNS uruchomionych na kontrolerach domeny w tej domenie: staraDomena (To all DNS servers running on domain controllers in this domain: staraDomena)* / *Nazwa strefy: nowaNazwaDomeny.local* / *Zezwalaj tylko na zabezpieczone aktualizacje dynamiczne (zalecane dla Active Directory) (Allow only secure dynamic updates (recommended for Active Directory))*

Następnie, procedura w „*Wierszu poleceń*” (tryb administratora):

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> random /list
```

Należy wyedytować plik „*C:\Users\Administrator.nazwaSerwera\DomainList.xml*” i zmienić nazwę domeny we wszystkich wystąpieniach (cztery miejsca).

Następnie w „*Wierszu poleceń*” (tryb administratora):

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> random /showforest (upewniamy się, że zmiany są
```

wprowadzone prawidłowo)

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> rendom /upload (wczytujemy powyższy plik do konfiguracji)
```

Uwaga: Jeśli pojawi się błąd o treści „A domain rename operation is already in progress. The current operation must end before a new one can begin: Serwer odmawia przetwarzania żądania. :8245”, należy użyć polecenia „**rendom /end**”, a następnie powtórzyć „**rendom /upload**”.

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> rendom /prepare
```

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> rendom /execute
```

Uwaga: Po restarcie, logujemy się do nowej domeny jako Administrator: *nowaDomena.local\Administrator*. Zmieniamy także nazwę komputera (sufiks domeny w tej nazwie komputera na nową domenę).

Następnie w „*Wierszu poleceń*” (tryb administratora):

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> gpfixup /olddns:staraDomena.local /newdns:nowaDomena.local (odświeżamy zasady grupy)
```

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> gpfixup /oldnb:staraGrupaRobocza /newnb:nowaGrupaRobocza
```

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> rendom /clean
```

```
C:\Users\Administrator.nazwaKomputera> rendom /end
```

Teraz można usunąć starą domenę (strefę w DNS):

Server Manager / Narzędzia / DNS / nazwaSerwera (kliknąć) / *Strefy wyszukiwania do przodu (Forward Lookup Zones) / PPM: staraDomena* (Usuń)

Tu zobaczysz IP serwera i IP podłączonych klientów:

Server Manager / Narzędzia / DNS / nazwaSerwera (kliknąć) / *Strefy wyszukiwania do przodu (Forward Lookup Zones) / nowaDomena* (otworzyć)

Podłączone klienty można także zobaczyć w:

Server Manager / Narzędzia / Użytkownicy i komputery usługi Active Directory (Active Directory Users & Computers) / nazwaDomeny / Computers.

FTP

Serwer może pełnić różne role (posiada różne role). Np. aby uczynić z niego serwer FTP, należy uaktywnić rolę FTP (w praktyce będzie to: *Start / Menedżer serwera / Role / Dodaj rolę / Serwer sieci Web (IIS) → Dalej... → Wybierz usługi ról / Usługa publikowania za pomocą protokołu FTP / Serwer FTP* oraz *Konsola zarządzania FTP*. Na dysku C:\ pojawi się folder „*inetpub*”.

Dodatkowa konfiguracja: *Start / Menedżer serwera / Role / Serwer sieci Web (IIS) / Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) / Połączenia / [nazwa połączenia] / Witryny FTP / Kliknij tutaj, aby uruchomić... / [rozwijamy] → Default FTP site / PPM → Uruchom...*

Następnie należy „serwer opublikować”, czyli umieścić jakieś pliki w folderze *C:\inetpub\ftproot*, aby były dostępne publicznie.

Działanie serwera sprawdzamy wpisując w przeglądarce internetowej jego IP.

Aby dany użytkownik miał do jakiegoś zasobu pełny dostęp, należy we właściwościach folderu „*ftproot*” udostępnić go temu użytkownikowi.

Dodawanie użytkowników

Na serwerze: *Panel sterowania / Konta użytkowników / Skonfiguruj zaawansowane właściwości profilu użytkownika / Aby stworzyć nowe konto użytkowników, kliknij TUTAJ / Użytkownicy / PPM → Nowy użytkownik.*

Poprawność działania *Active Directory* można sprawdzić za pomocą:

- *Otoczenie sieciowe*
- *Konsola Active Directory Users and Computers*

Tryb domeny

Kontroler domeny replikuje dane do innych kontrolerów, umożliwia dostęp do AD DC. Gdy główny kontroler domeny jest z jakiegoś powodu niedostępny, jego rolę przejmuje RO DC, ale tylko w pewnym zakresie: udostępnia klientom system logowania z hasłami (ale tylko do odczytu).

Jeśli w domenie nie występują systemy starsze niż *Windows 2000*, dobrze jest zmienić tryb domeny z mieszanego na macierzysty:

Active Directory Domains and Trusts: Properties/Change Mode

Poddomeny

Aby utworzyć podrzędne domeny:

Active Directory Users and Computers: Organizational Unit

DNS w Active Directory

Słowniczek DNS:

- **A** - adres, rekord przypisujący nazwę hosta do adresu IP;
- **CNAME** - nazwa kanoniczna, definiuje alias dla nazwy hosta; przy użyciu tego rekordu komputer może być identyfikowany pod inną nazwą, np. *host alfa.microsoft.com* może posiadać alias *www.microsoft.com*;
- **MX** - usługa wymiany poczty, umożliwia zdefiniowanie serwera wymiany poczty dla domeny; dzięki temu rekordowi poczta elektroniczna będzie dostarczana do właściwego serwera pocztowego w domenie;
- **NS** - serwer nazw, wskazuje na serwer nazw dla domeny, umożliwiając wyszukiwanie nazw DNS w różnych strefach; każdy serwer DNS, zarówno podstawowy, jak i pomocniczy, powinien zostać zadeklarowany przy pomocy tego rekordu;
- **SOA** - adres startowy uwierzytelniania, deklaruje host, który jest najbardziej autorytatywny dla danej strefy i tym samym jest najlepszym źródłem informacji DNS dla tej strefy.

W małych sieciach najczęściej DNS działa w trybie "*Forward Lookup*" (wyszukiwanie do przodu), czyli na podstawie nazwy domeny podaje numer IP. Aby sprawdzić czy serwer DNS poprawnie działa w *Active Directory*, wydajemy polecenia w trybie tekstowym:

- `nslookup`
- `set type=svr`
- `ldap.tcp.nazwaDomeny`

Jako wynik poleceń, system wypisuje nazwę serwera i jego adres IP. Serwer można skonfigurować w taki sposób, aby zapytania DNS przekazywał innemu serwerowi DNS, np. wszystkie zapytania dotyczące *.com przesyła na adres 123.456.2.1. Przy włączonej w systemie usłudze udostępniania połączenia (ICS) mogą nastąpić problemy podczas uruchamiania serwera DNS.

Serwer DNS może również wysyłać zapytania (w przypadku, gdy nie znajdzie numeru IP) do lokalnego serwera WINS: *Właściwości DNS/WINS*.

Zabezpieczenia serwera DNS ("Właściwości"):

- Zakładka "**Interfejsy**" - wprowadzić adresy tylko naszego LAN;
- Zakładka "**Zaawansowane**" - zabezpiecz pamięć podręczną przed zanieczyszczeniem; wyłącz rekursję (obsługa zapytań przekazywanych przez inne zewnętrzne serwery DNS, ale także obsługa wysyłania takich zapytań przez nasz serwer);

Na klientach można dodać IP trzech serwerów DNS (jako pierwszy będzie adres lokalnego serwera DNS). Jeśli pierwszy serwer nie jest w stanie odnaleźć adresu IP na podstawie nazwy, klient próbu-

je dwóch pozostałych. W przypadku gdy klient poda tylko samą nazwę *NetBIOS* (bez kropek), nazwa ta będzie domyślnie uzupełniana przez sufiksy naszej sieci od najbardziej szczegółowych do najbardziej ogólnych, np. na zapytanie "komp1" będzie sprawdzany najpierw *komp1.warszawa.firma.com*, potem *komp1.firma.com* i wreszcie *komp1.com*. Odpowiada za to opcja "Append parent suffixes of the primary DNS suffix". Jeśli wszystkie próby zawiodą, zostanie sprawdzony sufiks podany w "DNS suffix for this connection".

DFS w Active Directory

DFS (*Distributed File System*) to rozproszony system plików, od *Samby* (*Otoczenia sieciowego*) różni się tym, że udostępnione przez klientów zasoby znajdują się (logicznie) w jednym miejscu, choć faktycznie mogą znajdować się na kilku komputerach. Klientami DFS może być system *Windows 98* i wyższe wersje.

Serwer czasu

Windows Serwer 2003 odwołuje się przy starcie do serwera czasu *time.windows.com*. Niestety, serwer ten bywa czasami przeciążony, i wtedy start naszego systemu przedłuża się znacznie. Aby zmienić serwer czasu (np. na *vega.cbk.poznan.pl*) należy zmienić ustawienia w rejestrze:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters: NtpServer`
(typ: `REG_SZ`) *serwer.czasu.com, inny.serwer.com*

Tę samą operację można przeprowadzić za pomocą polecenia **w32tm**.

Aby nasz komputer pełnił rolę serwera czasu dla innych maszyn z LAN, należy wyedytować klucz:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters`

Tworzymy w nim wartość typu `DWORD` o nazwie **LocalNTP** i ustawiamy ją na **1**. W przypadku posiadania firewalla należy jeszcze pamiętać o otwarciu na nim odpowiedniego portu dla usługi *Network Time Protocol* (jest to 123/udp).

Drukarki

Obsługa uniksowego polecenia `lpr`:

Panel sterowania/Network and Dial-Up Connections/Advanced/Optional Networking Components

Dodając w systemie *Windows* drukarkę sieciową pracującą pod uniksową kontrolą `CUPS`, można ją dodać jako lokalną tworząc nowy port `LPR`, który będzie odnośnikiem do drukarki sieciowej. W takiej sytuacji (podobno) nie jest wymagana lokalna instalacja sterowników.

Udostępnianie połączenia

We właściwościach protokołu `TCP/IP` karty sieciowej zewnętrznej LAN klikamy na zakładkę "Zaawansowane" oraz "Udostępnianie połączenia internetowego". Przekierowanie połączeń zewnętrznych do komputerów wewnątrz sieci: na tej samej zakładce "Zaawansowane" należy kliknąć w "Ustawienia". Bardziej rozbudowana wersja translacji adresów to usługa *Routing and Remote Access*.

IP z podsieci 169.254.0.0

Powodem, dla którego komputer posiada adres z tej podsieci jest fakt, że został on skonfigurowany do uzyskania adresu IP z serwera `DHCP` i nie może się z nim skontaktować. W takim przypadku na komputerze klienckim zostaje uruchomiony mechanizm `APIPA` (*Automatic Private IP Addressing*), który przydziela do interfejsu unikatowy adres z zakresu 169.254.0.1 do 169.254.255.254. Istnieje możliwość wyłączenia mechanizmu `APIPA` i aby to uczynić należy dodać w rejestrze wpis **`IPAutoconfigurationEnabled`** o wartości **`0x0`** (typ danych `REG_DWORD`) i umieścić go w kluczu `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter`.

Zdalne uruchamianie programów

Budujemy skrypt:

```
strComputer = "zdalnyKomputer"
```

```
Set objWMIService = GetObject _
```

```
("winmgmts:\"" & strComputer & "\root\cimv2:Win32_Process")
```

```
errReturn = objWMIService.Create _
```

("calc.exe", Null, Null, intProcessID)

Skrypt uruchamia program calc.exe na komputerze "zdalnyKomputer" przy pomocy WMI. Jeśli zdalny komputer pracuje pod kontrolą *Windows 2000*, użytkownikowi na pulpicie uruchomi się kalkulator. W przypadku systemów *XP/2003*, ze względów bezpieczeństwa użytkownik nie zobaczy niczego na ekranie, niemniej kalkulator zostanie uruchomiony - jego proces można będzie bez problemu podejrzeć np. pod *Task Managerem*.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022.